
# Windows 10 USB Stick erstellen mit dem Media Creation Tool

und Installation auf einem Notebook


Was man für die Erstellung benötigt:

- 1. Einen zweiten PC
- 2. USB Stick mit min. 8GB
- 3. Windows Media Creation Tool


Entweder Sie nutzen den Link oder suchen via Google nach dem Media Creation Tool.




#### Nun gehen Sie auf "Tool jetzt herunterladen"



### Klicken auf "Speichern"





Nun müssen Sie die "MdiaCreationTool.exe" starten, nach dem Download unter Downloads zu finden.




Die Meldung der Benutzerkontensteuerung müssen Sie mit "JA" bestätigen.









Nun können Sie die Sprache, Architektur und Edition auswählen dazu nehmen Sie das Häkchen raus, sofern Sie das Medium für z.B. ein 32-Bit Gerät erstellen wollen, wie die meisten Geräte der T100-Serie.




Stellen Sie sicher dass die Einstellungen korrekt sind.




Wählen Sie hier nun "USB-Speicherstick" aus und klicken auf "Weiter"






Nach dem Klick auf "Weiter" müssen Sie warten bis der Download abgeschlossen ist.






So sollte ein Fertig erstellter USB Stick aussehen.



Um Vom USB Stick zu booten müssen Sie mehrfach ESC beim Einschalten des Gerätes drücken.



#### Bootmenü Variante a.



## Bootmenü Variante b.



Nun bootet das Gerät vom USB Stick und Sie können den Setupanweisungen von Windows folgen.


# **Abschnitt 2: Installation auf einem Notebook**

Hier müssen Sie die Sprache auswählen:






Nun müssen Sie den Liezenzbedingungen zustimmen.



Im folgenden Schritt wählen Sie "Benutzerdefiniert aus"



Zu letzt müssen Sie alle Partition vom "Laufwerk 0" löschen.

Sollte noch ein "Laufwerk 1" vorhanden sein können Sie dies auch löschen, dies ist jedoch nicht erforderlich sofern es sich um eine reine Daten Partetion handelt, wie in diesem Beispiel.

Nach dem Sie alle Partitionen gelöscht haben wählen Sie "Laufwerk 0" aus und klicken auf weiter dann erstellt das Setup die nötigen Partitionen.

