


Windows 10 USB Stick erstellen mit dem Media Creation Tool und Installation auf einem Notebook

WICHTIG durch die Neuinstallation verlieren Sie alle Daten auf dem Gerät!


Was man für die Erstellung benötigt:

1. Einen zweiten PC
2. USB Stick mit min. 8GB
3. Windows [Media Creation Tool](https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10) - <https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10>


Gehen Sie auf „Tool jetzt herunterladen“




Klicken auf „Speichern“




Nun müssen Sie die „MdiaCreationTool.exe“ starten, nach dem Download unter Downloads zu finden.




Die Meldung der Benutzerkontensteuerung müssen Sie mit „JA“ bestätigen.







Nun müssen Sie warten bis die Vorbereitungen abgeschlossen sind.




Hier wählen Sie aus das Sie Installationsmedien erstellen wollen und klicken auf „Weiter“




Nun können Sie die Sprache, Architektur und Edition auswählen dazu nehmen Sie das Häkchen raus, sofern Sie das Medium für z.B. ein 32-Bit Gerät erstellen wollen, wie die meisten Geräte der T100-Serie.




Stellen Sie sicher dass die Einstellungen korrekt sind.




Wählen Sie hier nun „USB-Speicherstick“ aus und klicken auf „Weiter“







Nach dem Klick auf „Weiter“ müssen Sie warten bis der Download abgeschlossen ist.




Nun müssen Sie warten bis der USB Stick erstellt wird.




So sollte ein Fertig erstellter USB Stick aussehen.




Um Vom USB Stick zu booten müssen Sie mehrfach ESC beim Einschalten des Gerätes drücken.



Bootmenü Variante a.




Bootmenü Variante b.




Nun bootet das Gerät vom USB Stick und Sie können den Setupanweisungen von Windows folgen.

Abschnitt 2: Installation auf einem Notebook


Hier müssen Sie die Sprache auswählen:



Nun müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.



Im folgenden Schritt wählen Sie „Benutzerdefiniert aus“



Zu letzt müssen Sie alle Partition vom „Laufwerk 0“ löschen.

Sollte noch ein „Laufwerk 1“ vorhanden sein können Sie dies auch löschen, dies ist jedoch nicht erforderlich sofern es sich um eine reine Daten Partetion handelt, wie in diesem Beispiel.

Nach dem Sie alle Partitionen gelöscht haben wählen Sie „Laufwerk 0“ aus und klicken auf weiter dann erstellt das Setup die nötigen Partitionen.

